行驶证信息详情查询开发文档

1、查询行驶证信息详情
2、错误码参照

1、查询行驶证信息详情 [顶部]

接口地址： https://v.juhe.cn/vehicleLicenseDetails/query

返回格式： json

请求方式： http get/post

请求示例： https://v.juhe.cn/vehicleLicenseDetails/query

接口备注： 行驶证信息详情查询

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
plateNo	string	是	车牌号码
name	string	是	姓名
plateType	string	是	车牌类型 **说明** 01:大型汽车 02:小型汽车 03:使馆汽车 ..... 所有类型的文档下载枚举字段文档

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码
reason	string	原因
result	object	详细业务数据
yearlyInspectDate	string	年检日期
matchName	string	与所填姓名是否匹配：true/false，不填返回 ” ”
brandName	string	品牌名称
bodyColor	string	车身颜色，详见附录车身颜色可能多个值,无分隔符，例如：AH
useType	string	使用性质，详见附录
vehicleModelc	string	车牌类型，详见附录
vehicleDetailType	string	车辆类型，详见附录
factoryBrandType	string	厂牌型号
engineNumber	string	发动机号
engineModel	string	发动机型号
vin	string	车架号
firstIssueDate	string	初次登记日期
validityDayEnd	string	检验有效期止
vehicleStatus	string	车辆状态，详见附录. 车辆状态可能返回多个值, 无分隔符，例如：GQ
passengers	string	核定载客数
retirementDate	string	强制报废期止
fuelType	string	燃料种类，详见附录
cc	string	排量（单位：ml）
ppsDate	string	出厂日期
maxJourney	string	最大功率（KW）
shaft	string	轴数
wheelBase	string	轴距（单位：mm）
frontTread	string	前轮距（单位：mm）
rearTread	string	后轮距（单位：mm）
crossWeight	string	总质量（单位：kg）

名称	类型	说明
curbWeight	string	整备质量（单位：kg）
loadWeight	string	核定载质量（单位：kg）

其他使用说明:

```
说明：

查不到的原因有多种情况：
- 系统处于维护状态
- 数据不存在或信息不匹配
```

JSON返回示例：


```
{
  "reason": "请求成功",
  "result": {
    "yearlyInspectDate":"",
    "matchName": "true",
    "brandName": "吉利汽车",
    "bodyColor": "",
    "useType": "A",
    "vehicleModelc": "02",
    "vehicleDetailType": "K33",
    "factoryBrandType": "HQ7151231",
    "engineNumber": "N5U34508415",
    "engineModel": "BHE15-EFZ",
    "vin": "LB86425Z7NG119308",
    "firstIssueDate": "2022-08-09 00:00:00",
    "validityDayEnd": "2024-08-31 00:00:00",
    "vehicleStatus": "A",
    "passengers": "5",
    "retirementDate": "2099-12-31 00:00:00",
    "fuelType": "A",
    "cc": "1499",
    "ppsDate": null,
    "maxJourney": "133",
    "shaft": "2",
    "wheelBase": "2670",
    "frontTread": "1536",
    "rearTread": "1538",
    "crossWeight": "1715.00",
    "curbWeight": "1325.00",
    "loadWeight": "0.00"
  },
  "error_code": 0
}
```


2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)： [顶部]

错误码	说明
278201	参数错误
278202	查不到记录
278203	网络错误
278204	系统错误

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2024-05-08 12:52